

## Anleitung VPN-Zugriff

### Inhalt

Allgemeiner Hinweis .....	1
VPN Zugang Installieren (Einmalig) .....	2
Telefonumleitung einrichten .....	3
Mit Firmen-PC verbinden.....	4

Eine aktuelle Version dieses Dokumentes und weitere Links finden Sie auf unserer Homepage unter:

<https://varioprint.ch/support>

Bei Unklarheiten oder Problemen, laden Sie bitte folgende Programm herunter und starten Sie es:

AnyDesk: <https://anydesk.com/de/downloads>

Danach wenden Sie sich an RKU (0718988116) oder DH (0718988124).

### Allgemeiner Hinweis

Der Zugriff auf das VPN Virtual Office der Varioprint AG ist erst nach der Aktivierung durch die IT möglich.

Einen dauerhaften Zugriff muss mit dem Abteilungsleiter besprochen und als ITE-Bedürfnis angefordert werden.

Mit einem VPN (Virtual Private Network) ist es möglich, sich sicher von Extern mit dem Firmennetzwerk zu verbinden und die dahinter liegenden Dienste und Server zu verwenden.

## VPN Verbinden

1. Im Internetbrowser (z.B. InternetExplorer, Firefox oder Chrome) die Seite <https://vpn.varioprint.ch> öffnen
2. Windows/PC Anmeldeinformationen eingeben  
z.B.: Username: h.mustermann
3. Domäne "varioprint" auswählen
4. Auf "LOGIN" klicken
5. Bei gewissen Benutzern wird danach der Sicherheitscode verlangt. Diesen wie gewohnt vom Handy ablesen und eintragen.
6. Nun erscheint das "Virtual Office VP Portal"

V A R I O P R I N T A G Virtual Office VP

Willkommen bei Varioprint

1 Username: h.mustermann  
 Password: .....  
 2 Domain: varioprint  
 3 LOGIN

Get a verification code from the two-factor authentication app and verify your identity


Code:

LOGIN CANCEL

[Enter one of your backup codes](#)

V A R I O P R I N T A G Virtual Office VP Downloads | Logout  
 User: r.kuersteiner Session Status: Idle for 10 minutes

Willkommen bei Varioprint



Show bookmarks: Desktop

Show Edit Controls

VP1519  
RDP VP1519

## VPN Zugang Installieren (Einmalig)

1. VPN Verbinden (siehe Oben)
2. auf "Downloads" klicken
3. Paket je nach Betriebssystem auswählen
4. Paket installieren (Standardeinstellungen belassen)
5. MAC-Benutzer benötigen ein RDP Client  
z.B. <https://apps.apple.com/de/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?mt=12>
6. mit "OK" zurück zum Portal

V A R I O P R I N T A G Virtual Office VP

Downloads Logout  
 User: r.kuersteiner Session Status: Idle for 1 minute

Willkommen bei Varioprint



Show bookmarks: Desktop

Show Edit Controls

VP1519  
RDP VP1519

Windows/PC MAC  
 Secure Mobile Access Connect Agents



NetExtender Clients



Secure Virtual Assist Clients



Secure Virtual Meeting Clients





OK

## Telefonumleitung einrichten

1. Im Portal auf Web klicken
2. "Telefonverwaltung" wählen
3. Als Login **persönliche Rufnummer (3-stellige interne Nummer z.B. 111)** und als Passwort/Pin **1234** eingeben
4. Anmelden klicken
5. Leistungsmerkmale klicken
6. Anrufumleitung klicken
7. Immer (CFU) auswählen
8. Handy oder Festnetz Nummer eintragen mit führender Null (z.B. **00793332211**)
9. "Speichern" klicken
10. Fenster schliessen





Willkommen bei Varioprint



## Mit Firmen-PC verbinden

1. Auf "Desktop" klicken
2. Auf "VP1234" klicken (Nummer ist für jeden Benutzer unterschiedlich)
3. öffnen bestätigen  
Dieses Fenster sieht je nach Browser unterschiedlich aus
4. Warten - Der PC muss evtl. noch gestartet werden.  
Dies kann bis zu einigen Minuten dauern.
5. beim Fenster Remotedesktopverbindung auf "Verbinden" klicken

Willkommen bei Varioprint



6. Die Verbindung mit dem persönlichem PC ist nun hergestellt